備註:以下步驟及介面圖像只供用戶參考,用戶需有相關經驗和知識;或找有相關經驗的電腦技術人員幫助設定。

如何設定 Microsoft Outlook 賬號

- 1. 開動視窗,用滑鼠押下開始,並選擇 "Microsoft Outlook "
- 2. 選擇"工具">"電子郵件帳號"



3. 在"電子郵件帳號"介面點選"新增電子郵件帳號",然後按"下一步"



4. 在"伺服器類型"點選"POP3(P)",然後按"下一步"

電子郵件帳號	? ×
伺服器類型 您可以選擇新的電子郵件帳號要使用的伺服器類型。	
 Microsoft Exchange Server(M) 連接到一個 Exchange 伺服器以讀取電子郵件、存取公用資料夾、以及 共享的交件。 POP3(P) 連接到一個 POP3 電子郵件伺服器以下載電子郵件。 IMAP(I) 連接到一個 IMAP 電子郵件伺服器以下載電子郵件並同步信箱資料夾。 HITP(H) 連接到一個 HTTP 電子郵件伺服器(如 Hotmail)以下載電子郵件並同步 信箱資料夾。 其他伺服器類型(A) 連接到另一個工作群組或協力廠商電子郵件伺服器。 	
<上一步(B) 下一步(M) >	取消

5. 在 "Internet 電子郵件設定(POP3) " 設定如下資料:

使用者資訊		伺服器資訊	
您的名稱(Y):	your name	內送郵件伺服器 (POP3)([):	pop.domain.com.hk
電子郵件地址(E)	name@yourdomain.com	外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):	smtp.domain.com.hk
医肾人管		測試設定	
使用者名稱(U):	mailbox id	在填入本視窗資訊後,建議約 您的帳號。(網路必須補線)	感按一下下面的按鈕以測調
密碼(型):	mailbox password		
	記住密碼(R)	測試帳號設定(<u>T</u>)	
使用安全密碼	驗證(SPA)登入(L)		其他設定(M)

 按 "其他設定(M)" 鍵,如下圖;在 "外寄伺服器" 選擇 "我的外寄伺服器(SMTP)需要 驗證(O)",然後點選 "使用下列登入(L)",輸入我們提供的 smtp 帳戶名稱 (id)及密碼 (password)

Internet 郵件設定	? ×
一般 外寄伺服器 連線 進階	
☑ 我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(Q)	
 ○ 使用與內送郵件伺服器相同的設定(U) ● 使用下列登入(L) 	
使用者名稱(N): my_smtp_id	
密碼(P): smtp password	
▼ 記住密碼(R) ● 使用安全密碼驗證(SPA)登入(S)	
○ 在傳送郵件前登入內送郵件伺服器①	
確定	刘消

- 7. 按 "確定" 鍵便可完成
- 8. 選擇 "進階", 在 "遞送" 部分, 選擇 "在伺服器保留一份郵件復本"。如果需要 Outlook 清除舊郵件, 選擇 "移除"及設定天數, 然後按 "確定"

Internet 郵件設定	? ×
一般 外寄伺服器 連線 進階	
 伺服器連接埠號碼 內送伺服器 (POP3)(1): 110 使用預設值(2) □ 此伺服器需要安全連線 (SSL)(2) 外寄伺服器 (SMTP)(2): 25 □ 此伺服器需要安全連線 (SSL)(C) 伺服器逾時(1) 短 - → 長 1分 傳送 □ 在伺服器上保留一份郵件複本(L) 	
 ☑ 查過下列天數後就從伺服器移除(<u>R</u>) □ <u></u> □ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(<u>M</u>) 	
確定取消	

9.注意:在 smtp 預設連接埠是 25 ;如果不能發出郵件,可把它改為 1025 試試

Internet 郵件設定	? ×
一般 外寄伺服器 連線 進階	
版 (-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(
	b
	1